

LiVE FOR WEbLiFE*2

DIGITALSTAGE PRODUCT #032 A WEB PRESENTATION SOFTWARE ライブ・フォー・ウェブライフ2

BiND×LiVE サイトパーツ 取扱マニュアル

優待販売特典・8種

フォト・ギャラリー・4種




最初にお読みください

ご利用になる前に、必ず本書をお読みいただき、手順に沿って実行してください。

STEP0 準備 連携に必要なものを確認する

「BiND for WebLiFE*6.5」 ソフトウェア

BiND for WebLiFE*6.5がインストールされていることをご確認ください。



アップdaterを適用し、必ず最新のバージョンでご使用ください。

「LiVE for WebLiFE*2」 ソフトウェア

LiVE for WebLiFE*2がインストールされていることをご確認ください。



アップdaterを適用し、必ず最新のバージョンでご使用ください。

BiND6.5サイト

BiND for WebLiFE*6.5で作成・編集されたサイトです。

※FTPサーバにアップロードする必要があります。



LiVEサイトパーツ

LiVE for WebLiFE*2の製品登録後、MyPageServiceよりダウンロードしてご利用になれます。

URL <https://mypage.digitalstage.jp>

優待販売特典・8種



フォト・ギャラリー・4種



STEP 1

BiND6.5をアップデートする



BiND for WebLiFE*6.5を起動する、あるいはMyPageServiceよりアップデートをダウンロードして実行してください。


URL <https://mypage.digitalstage.jp>

STEP 2

サイトパーツを確認する



MyPage Serviceからダウンロード、ダブルクリックすると
自動でサイトパーツがインストールされます。LiVE for
WebLiFE*2のサイトシアター画面で確認してください。



サイトシアター


STEP 3

サイトパーツ(ウィジェット)をデザインする



「LiVE for WebLiFE*2>ページエディタ」で任意のサイト
パーツを編集します。ページエディタでスライドカートリッジを
開き、文章や画像などを差し替え、編集を完了してください。
※バルーン等でリンク設定をする際は必ずターゲットを「トップ」
に設定してください。

※サイト編集後は必ずサイトシアター画面に戻ってください。



STEP3-1

スライドの表示サイズと背景について

スライド編集画面「設定」にて、「表示位置」の幅と高さを
0にしてください。また、この際背景画像と背景色を設定しな
いでおくと、BiNDサイト側の背景を活かす事ができます。



スライド編集画面:「設定」画面:「表示サイズ」

STEP3-2

サイトパーツの表示サイズと背景について

スライド編集画面「設定」にて、BiNDサイトで表示させたい
サイズを「表示位置」の幅と高さに入力してください。また、こ
の際背景画像と背景色を設定しないでおくと、BiNDサイト側
の背景を活かす事ができます。



各サイトパーツ(ウィジェット)「設定」画面:「表示サイズ」


STEP4

LiVE Connectを起動する



BiND for WebLiFE*6.5を起動、ブロックエディタを開き（エディタモード）、サイトパーツを読み込みたい箇所をクリックして「LiVE Connect」ボタンをクリックします。

ブロックエディタ（エディタモード）



Wind of São Paulo
profile_HARUKA SUZUKI
ALC Factory Co.,Ltd.

このリストを更新


読み込みたいLiVE2サイトを選ぶ

サイトパーツは、LiVE2サイトとして扱われます。
「開く」ボタンをクリック、
読み込みたいLiVE2サイトを選択。



表示させたいサイズを入力、

BiNDサイトにて表示したいサイズを入力、
スクロールバーを表示のチェックを外す。



ブラウザでプレビューする

設定したサイトパーツのマウスアクション等を確認してください。